

BTV CGI サービスご利用方法

1. アクセスカウンタ

1. 1 設定方法

アクセスカウンタを設置したいページに下記の様にタグを書き込んでください。

<http://www.btv.ne.jp/~yamada> の場合

```

```

●パラメータの説明

- ・ p : web アカウント
- ・ n : カウンタ No. (1 ~ 99、省略可、省略時を含めて計 100 個まで設置可)
- ・ t : カウンタタイプ (0 ~ 59、計 60 種類、省略時は 0 のカウンタタイプを使用)
- ・ d : カウンタ桁数 (2 ~ 10、省略時は 6 桁)
- ・ s : s=check と指定すると同じ人がアクセスした場合にカウントアップしない。
60 分後に再びカウントアップするようになります。

1. 2 カウント値の変更

カウント値を任意の数に変更することができます。

- ・ FTP にてホームディレクトリに移動し、data ディレクトリ内の該当カウンタ No. の counter.n.txt を直接編集してください。

例) : n=1 → counter.1.txt

n=2 → counter.2.txt

...

n=99 → counter.99.txt

パラメータで n を省略した場合 → counter.txt

1. 3 移行されるお客様の場合

URL : <http://www.btv.ne.jp/~yamada> の場合

移行前 :

移行後 :

同じ URL で複数のカウンタをご利用の場合

移行前 :

移行後 :

パラメータ p は、URL の「~yamada」の「yamada」に統一

パラメータ **n** を「2 (2 つめのカウンタ)」に設定する。

移行時に、移行前のカウンタの値を引き継ぎたい場合

「1. 2 カウント値の変更」にある手順で、カウント値を設定してください。

2. メールフォーム

2. 1 設定方法

①HTML フォームを作成し、form 要素の action 属性を、下記のように指定してください。

```
<form action="/cgi-bin/form/mailformlog.cgi" method="post">
```

②基本設定

```
<input type="hidden" name="mailto" value="(1)送信先メールアドレス">
<input type="hidden" name="location" value="(2)最後に表示するページの URL">
<input type="hidden" name="subject" value="(3)メールの件名">
<input type="hidden" name="from" value="(4)送信元のメールアドレス">
<input type="hidden" name="code" value="(5)ご利用の Web アカウント">
<input type="hidden" name="send" value="(6)メール送信の有無">
<input type="hidden" name="log" value="(7)ログファイル出力の有無">
```

赤字の部分を設定してください。

(1) : 必須項目です。

(2) : 必須項目です。

(3) : 省略可能です。

(4) : 必須項目です。

(5) : 必須項目です。 <http://www.btv.ne.jp/~yamada> の場合 value="yamada"

(6) : メール送信が不要の場合は、value="no"と指定してください。

(7) : ログファイル出力が不要の場合は、value="no"と指定してください。

③応用設定

●フォームの入力者が指定したメールアドレスを、メールフォームの送信元メールアドレスに設定する。

下記の行を削除し

```
<input type="hidden" name="from" value="送信元のメールアドレス">
```

下記の行を追加します

`<input type="text" name="from">` ※hidden ではないので注意！

- `value="name, email, sex"`のように指定した属性のみをログファイルに出力する。
`value="all"`と指定した場合は、全ての項目を出力します

下記の行を追加します

`<input type="hidden" name="csv_list" value="ログファイルに出力する項目"`

- 入力フォームの確認画面を表示させないように設定する。

下記の行を追加します。

`<input type="hidden" name="no-check" value="no">`

- 必須入力項目を設定する

`name="X 項目名"`のように、項目名の先頭に **X** を記述すると、その項目が入力されていない場合に入力を促す画面を表示させることができます。

項目名の先頭に **X** を追記します。

`<input type="text" name="X 項目名">`

2. 2 ログファイル管理

ログは1日ごとに別ファイルに保存します。(1 ~ 31.txt)

ただし、保存期間は1ヶ月間とし、1ヶ月後に上書きされます。

- ログファイルのダウンロード

FTPにてホームディレクトリに移動し、dataディレクトリ内の、該当日付.txtをダウンロードしてください。

- ログファイルのクリア

FTPにてホームディレクトリに移動し、dataディレクトリ内の、該当日付.txtを削除してください。

2. 3 移行されるお客様の場合

フォームの修正は必要ありませんが、文字コードタイプが EUC-JP から UTF-8 に変更にな

ります。

ログファイル中のシリアル番号は「日付と時間」です。そのためシリアル番号のリセットはできません。また、ログファイルについては移行前と移行後での互換性はありませんのでご注意ください。

3. 掲示板

3. 1 設定方法

掲示板を設置したいページへのリンクとして、以下のパスを設定してください。

<http://www.btv.m.ne.jp/cgi-bin/bbs/<Web アカウント名>/list>

<http://www.btv.m.ne.jp/~yamada> の場合

`掲示板`

3. 2 管理者画面

管理者画面にて、投稿内容の削除を行うことができます。

3. 3 移行されるお客様の場合

掲示板は新規設置となります。移行前とは互換もありませんので、データの引き継ぎも行えません。

掲示板への URL のリンクの設置が必要となります。