



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル



BTUケーブルテレビ株式会社


071124-WM

メールの設定 ~ Windows Mail ~


注)メールの設定を始める前にご確認ください。

Web管理システムにて登録したメールの情報が必要となります。
登録がお済みでない方は「Web管理システムとは」をご確認いただき、
メールアドレス、メールアドレスの作成を行ってください


Windows Mail を起動し、メニューバーの「ツール(T)」から
「アカウント(A)」を選択する



「インターネットアカウント」画面が開きます。「追加(A)」をクリックする。




「アカウントの種類を選択」の画面で、「電子メールアカウント」を選択し、「次へ(N)」ボタンを押します。




「名前」画面が開きます。
ご希望の名前を入力します。 名前については漢字や数字も入力
できます。「次へ」ボタンを押します。

名前はメールを送信したときに受信者の画面上に表示されるものです。



電子メールアドレスのボックスに、Web管理システムにてご自身で登録されたアカウント名のあとに@btvm.ne.jpをつけたものをメールアドレスとして入力します。必ず半角英数小文字で入力してください。「次へ(N)」をクリックします。



インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。


電子メール アドレス(E): picky@btvm.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

「電子メールサーバー名」画面が開きます。
「受信メールサーバーの種類」は「POP3」を選択
「受信メールサーバー」欄に pop.btvm.ne.jp と入力
「送信メールサーバー」欄に smtp.btvm.ne.jp と入力
「次へ(N)」をクリックします。



電子メール サーバーのセットアップ

受信メール サーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

pop.btvm.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

smtp.btvm.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メール サーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル


「インターネット メール ログオン」画面が開きます。

「ユーザー名」欄にWeb管理システムで登録したアカウント名を入力


「パスワード」欄にご自身で登録されたメールのパスワードを入力する
(で表示されます)

メールのパスワードは、お客様ご自身しかわからないシステムになっております。
設定情報シートとあわせて大切に保管してください。

「次へ(N)」をクリックします。



下の画面が表示されますので、「完了」をクリックしてWindows Mailの設定は終了です。



ご注意

Outlook Expressの設定で入力するアカウント、パスワードについては、Web管理システムでお客様にてご登録いただいた情報を入力してください。入力はすべて英数半角です。また、設定情報シートに記載されている「ユーザーアカウント」、「ユーザーパスワード」とは異なりますので、ご注意ください。



BTVケーブルテレビ株式会社

都城局

〒885 - 0021 都城市中町1街区7号
:0986 - 27 - 1700 Fax:0986 - 27 - 1600

日南局

〒887 - 0014 日南市岩崎3丁目6番5号
:0987 - 21 - 1700 Fax:0987 - 21 - 1700

鹿児島局

〒889 - 0032 鹿児島市西陵3丁目28 - 18
:099 - 282-9999 Fax:099 - 282 - 7711

BTVホームページ <http://www.btv.ne.jp>

Eメール support@btvm.ne.jp