



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Windows Live メール2009 POP編 -



BTV株式会社

201705



メールソフト設定方法

●Windows Live メール2009の設定


WindowsLiveメール2009 がインストールされていない場合は、Microsoftのホームページよりダウンロードし、インストールして下さい。 ※WindowsXP 以降に対応

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。



1. スタートメニュー内プログラムの中のWindows LiveからWindows Live メールを起動し、メイン画面内 メニューバーの「ツール」から「アカウント(C)」を選択します。



左記のメニューバーが表示されていない場合は、ウィンドウ右上のメニューボタン内の「メニューバーの表示(M)」をクリックして下さい。



2. 「アカウント」ウィンドウが表示されますので、「追加(A)」→「電子メールアカウント」の順に選択し、「次へ」をクリック。



3. 「電子メールアカウント追加ウィザード」が表示されるので、
「電子メールアドレス・パスワード・表示名」を入力し、「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メール アドレス(E): test-btv@btvm.ne.jp
例: example555@hotmail.com 無料・大容量 Hotmail作成

パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)

表示名(N): BTVcabletv
例: Taro Chofu

電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(O)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 「受信サーバー(I)」「送信サーバー(O)」の欄に、設定情報シートに記載されたサーバ名を入力し、送信サーバーの「ポート(R)」の欄に「587」と入力する。
「送信サーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(I): pop.btvm.ne.jp ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L): test-btv

送信サーバー情報


送信サーバー(O): smtp.btvm.ne.jp ポート(R): 587

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)


送信サーバーは認証が必要(V)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


5. 設定完了と表示されるので、「完了」をクリックして「電子メールアカウント追加ウィザード」を閉じます。




6. 「アカウント」ウィンドウに戻るので、「プロパティ(P)」をクリックします。




7. 「プロパティ」ウィンドウが開くので、「サーバー」タブをクリックし、「送信メールサーバー」欄の「設定(E)」ボタンをクリックします。




8. 「送信メール サーバー」ウィンドウが表示されるので、「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」をクリックし、「アカウント名(C)」へメールアドレス(@以降も含める)を入力、「パスワード(P)」へパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。




9. 「プロパティ」ウィンドウに戻るので、「OK」をクリックして閉じます。「アカウント」ウィンドウについても、「閉じる」をクリックし閉じます。



10. テストメールを送信する為に、Windows Live メールのメインウィンドウ内の「新規作成」ボタンをクリックします。



11. 「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、「宛先」へ取得したメールアドレスを入力し、「件名」と「本文」へ「test」と入力して、「送信」ボタンをクリックする。



12. Windows Live メール のメイン画面内の「同期」ボタンを何度かクリックすると、先程送信したテストメールを受信します。テストメールが受信できれば、設定完了となります。

※送受信を行った際にエラーが表示された場合は、パソコンがインターネットに接続されていることをご確認の上、Windows Live メールに設定されたメールアドレス・パスワード等の情報が誤っている可能性もございますので、再度情報を入力し直してご確認頂きますようお願い致します。



以上でWindows Liveメール2009 の設定は完了となります。