



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Outlook2016 IMAP編 -



BTV株式会社


201703

メールソフト設定方法


●Microsoft Outlook 2016の設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。


1. Microsoft Outlook 2016を起動し、
「ファイル」タブをクリックし、「情報」から「アカウントの追加」を選択します。




2. 「新しいアカウントの追加」ウィンドウが表示されますので、
「自分で電子メールや…の設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ」をクリック。



3. 「サービスの選択」が表示されるので、「POPまたはIMAP(P)」を選択し、「次へ」をクリック。



4. 「インターネット電子メール設定」が表示されるので、「名前(Y)・電子メールアドレス(E)」を入力、「サーバー情報」の「アカウント種別」で「IMAP」を選択、「受信サーバ」に「imap.btvn.ne.jp」・「送信サーバ名」に「smtp.btvn.ne.jp」を入力、「ログオン情報」の「アカウント名」に「メールアドレス」、「パスワード(P)」に「メールパスワード」を入力し、「詳細設定(M)」をクリックします。



5. 「詳細設定」ウインドウが表示されるので、「送信サーバー」タブをクリックし、「送信サーバ(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れます。
「次のアカウントとパスワードでログオンする(L)」にチェックを入れ、「アカウント名(N)」にメールアドレス(@以降も含める)を、「パスワード(P)」にパスワードを入力します。

「詳細設定」のタブをクリックし、「サーバーのポート番号」欄の「受信サーバ(IMAP)(I)」へ「143」と入力し、「送信サーバ(SMTP)(O)」へ「587」と入力して「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバ(SMTP)は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N): btv@btvm.ne.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応(Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

インターネット電子メール設定

全般 送信済みアイテム 削除済みアイテム 送信サーバー 接続 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバ(IMAP)(I): 143 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): なし

送信サーバ(SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(F):

OK キャンセル

6. 「インターネット電子メール設定」の画面へ戻るので、「アカウント設定のテスト」下にあるチェックボックスに印が付いていることを確認したら、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): BTV

電子メール アドレス(E): btv@btvm.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): IMAP

受信メール サーバー(I): imap.btvm.ne.jp

送信メール サーバー(SMTP)(O): smtp.btvm.ne.jp

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(U): btv@btvm.ne.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)


参照(S)

詳細設定(M)...


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 入力されたアカウント設定を自動的にテストします。完了となったら、「閉じる」をクリックします。


※テストを行った際にエラーが表示された場合は、パソコンがインターネットに接続されていることをご確認の上、Outlook 2016に設定されたメールアドレス・パスワード等の情報が誤っている可能性もございますので、再度 情報を入力し直してご確認頂きますようお願い致します。



8. セットアップの完了が表示されるので、「完了」をクリックして閉じます。




9. Outlook 2016のメイン画面に戻るので、「送受信」タブへ移動し、「すべての…送受信」をクリック。



10. 画面左側の「受信トレイ」をクリックし、受信トレイを表示します。

テストメールが届いているのを確認できれば、設定完了となります。



以上でMicrosoft Outlook 2016 の設定は完了となります。

※注意！ 受信箱内のメールの保存期間はデフォルト60日(保存期間変更の場合は90日)となっております。保存期間後もメールを残したい場合、別フォルダを作成しそこへメールを移動するようにお願いいたします。