



# ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Windows Live メール2011 POP編 -



**BTV株式会社**


201705

# メールソフト設定方法


## ●Windows Live メール2011の設定

WindowsLiveメール2011 がインストールされていない場合は、Microsoftのホームページよりダウンロードし、インストールして下さい。 ※Windows 7、Windows Vista のみ対応  
設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. スタートメニュー内「すべてのプログラム」の中のWindows Live メールを起動する。  
「アカウント」タブをクリックし、「電子メール」をクリックします。



2. 「電子メールアカウント追加ウィザード」が表示されるので、  
「電子メールアドレス・パスワード・表示名」を入力し、「次へ」をクリックします。



3. 「受信サーバーのアドレス」・「送信サーバーのアドレス」の欄に、設定情報シートに記載されたサーバ名を入力し、送信サーバーの「ポート」の欄に「587」と入力する。  
「認証が必要」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類:  
POP

サーバーのアドレス: pop.btvn.ne.jp      ポート: 110  
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: smtp.btvn.ne.jp      ポート: 587  
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)  
 認証が必要(A)

次を使用して認証する:  
クリア テキスト

ログオン ユーザー名:  
test-btv

キャンセル      戻る      次へ


4. 「電子メールアカウントが追加されました」と表示されるので、「完了」をクリックして「電子メールアカウント追加ウィザード」を閉じます。




5. Windows Live メール のメイン画面内の「プロパティ」ボタンをクリックする。



6. 「プロパティ」ウィンドウが開くので、「サーバー」タブをクリックし、「送信メールサーバー」欄の「設定」ボタンをクリックします。



7. 「送信メールサーバー」ウィンドウが表示されるので、「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」をクリックし、「アカウント名(C)」へメールアドレス(@以降も含める)を入力、「パスワード(P)」へパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。




8. 「プロパティ」ウィンドウに戻るので、「OK」をクリックして閉じます。




9. Windows Live メール のメインウィンドウ内の「ホーム」タブをクリックしてホームへ移動し、テストメールを送信する為に、「電子メールメッセージ」ボタンをクリックします。



10. 「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、「宛先」へ取得したメールアドレスを入力し、「件名」と「本文」へ「test」と入力して、「送信」ボタンをクリックする。



11. Windows Live メール のメイン画面内の「送受信」ボタンを何度かクリックすると、先程送信したテストメールを受信します。テストメールが受信できれば、設定完了となります。  
※送受信を行った際にエラーが表示された場合は、パソコンがインターネットに接続されていることをご確認の上、Windows Live メールに設定されたメールアドレス・パスワード等の情報が誤っている可能性もございますので、再度情報を入力し直してご確認頂きますようお願い致します。



以上でWindows Liveメール2011 の設定は完了となります。