



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Windows 10編 -



BTV株式会社

201608

PCセットアップ方法

準備するもの(お客様で準備していただくもの)

①パソコン

OS Vista / Windows7 / Windows8 / Windows10
Mac OS 9 以上のもの

②LANカードまたはLANボード(Ethernet 10Base-T規格以上のもの) ほとんどの機種で最初から実装されています。

*実装されていない機種については、LANカードまたはLANボードを取り付ける
必要があります。(パソコンショップ、電気店等で購入できます。)

LANカードまたはLANボードの取り付け及びドライバのインストール等はお客
様の責任にて行ってください。(お客様ご自身で取り付けられるかまたはパソコ
ンショップ、電気店等にご相談ください)

③LANケーブル(10Base-T規格以上のケーブル)

ストレートケーブル(パソコンショップまたは電気店等で購入できます)

④ソフトウェア(通常はパソコンにあらかじめ入っています。)

・ブラウザソフト(インターネットをご利用される際に必要になります)

Microsoft Internet Explorer , Mozilla Firefox ,
Google Chrome 等

・メールソフト(電子メールをご利用される際に必要となります)

Windows Liveメール , Microsoft Outlook , Outlook Express ,
Mozilla Thunderbird 等

インターネット・メールご利用までの手順は下記のとおりです

インターネット契約完了

お客様宅工事(モデム設置)

※工事の際に、「BTVインターネットサービス設定情報シート」、
及び 各種設定マニュアル(本冊子)をお渡しします

以降の作業はお客様にて行っていただきます

インターネット接続確認

インターネット環境の設定を行う(次項の「インターネット接続の設定」参照)

メール(ホームページ)アカウント・パスワードの登録を行う
弊社ホームページからWEB管理システムにログイン
(本冊子P.14「WEB管理システム」参照)

メールアドレス取得!

メールソフトの設定を行う

(参考として2種類のメールソフトの設定方法を本冊子の末尾に掲載しております)

設定後、メール(送受信)が利用できます

「BTVインターネットサービス設定情報シート」には、WEB管理システムへログインする為の「ユーザID・パスワード」、「メールソフトへの設定情報」及び「ホームページ作成ソフトへの設定情報」が記載されております。

※メールソフトの詳細設定については、弊社ホームページを参照いただくか、またはメールソフトの開発元・販売元にお問い合わせください。


注意:「BTVインターネットサービス設定情報シート」のユーザID・パスワードは電子メールのユーザーアカウント・パスワードではありません。


インターネット接続の設定

Windows 10


ネットワークの設定(TCP/IP DHCP)基本的に設定の必要はありません。

- 設定を始める前に、モデムの電源コンセントを抜き差ししてからパソコンの電源を入れ、インターネットができるか確認してください。それでも接続できないときには、下記の設定を行ってください。

1.左下の  マークをクリックします。「設定」が表示されますのでクリックします。



2.「ネットワークとインターネット」をクリックします。




3.「イーサネット」を選択し
「アダプターのオプションを変更
する」をクリックします。




4.ローカルエリア接続を右クリック
し、プロパティ(R)をクリックします。



5.ローカルエリア接続のプロパティの画面で、インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択し、プロパティ(R)をクリックします。



6.右図のようにIPアドレスを自動的に取得する(O)とDNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)にチェックを入れ、OKをクリックする。



各画面のOKをクリックして終了し、OKのない画面は、ウィンドウ右上の×をクリックし終了します。

以上でネットワークの設定は完了です。

ブラウザソフト(Internet Explorer等)を起動することで、インターネットがご利用いただけます。