



# ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- iOS メール POP編 -



**BTV株式会社**


201705

# メールソフト設定方法


## ④メール(iOS)の設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. ホーム画面にある「設定」をタップします。
2. 設定画面を開いたら、「メール/連絡先/カレンダー」を選択し「アカウントを追加」をタップしてください。



3. 追加するメールアカウントの選択画面が表示されたら「その他」をタップしてください。「その他」画面が表示されるので、「メールアカウントを追加」をタップします。



4. 「新規アカウント」画面が表示されますので、「名前」「メール」「パスワード」を入力し「次へ」をタップしてください。

The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen. At the top, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '新規アカウント' (New Account), and '次へ' (Next). Below these are four input fields: '名前' (Name) with the value 'Test', 'メール' (Email) with the value 'support@btvm.ne.jp', 'パスワード' (Password) with a masked input of 12 dots, and '説明' (Description) with the value 'btvm.ne.jp'. A red box highlights the '名前', 'メール', and 'パスワード' fields.

5. 「受信・送信メールサーバ」の入力画面が表示されますので、「POP」を選択し、受信メールサーバのホスト名に「pop.btvm.ne.jp」、ユーザ名に「メールアドレスの@より前の部分」、「パスワード」は「メールアドレスのパスワード」を入力してください。

The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen with the 'POP' option selected. At the top, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '新規アカウント' (New Account), and '保存' (Save). Below these are two buttons: 'IMAP' and 'POP', with 'POP' highlighted in blue and enclosed in a red box. Below the buttons are four input fields: '名前' (Name) with the value 'Test', 'メール' (Email) with the value 'support@btvm.ne.jp', '説明' (Description) with the value 'btvm.ne.jp', and '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) with fields for 'ホスト名' (Host Name) 'pop.btvm.ne.jp', 'ユーザ名' (User Name) 'support', and 'パスワード' (Password) with a masked input of 12 dots. A red box highlights the 'ホスト名', 'ユーザ名', and 'パスワード' fields. Below these are three input fields for '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server): 'ホスト名' (Host Name) 'smtp.example.com', 'ユーザ名' (User Name) 'オプション' (Option), and a third field that is empty.

6. 送信メールサーバのホスト名に「smtp.btvn.ne.jp」、「ユーザ名」に「メールアドレス」、「パスワード」に「メールアドレスのパスワード」を入力し、「保存」をタップします。

新規アカウント		キャンセル	保存
名前	Test		
メール	support@btvm.ne.jp		
説明	btvm.ne.jp		
受信メールサーバ			
ホスト名	pop.btvn.ne.jp		
ユーザ名	support		
パスワード	●●●●●●●●●●		
送信メールサーバ			
ホスト名	smtp.btvn.ne.jp		
ユーザ名	support@btvm.ne.jp		
パスワード	●●●●●●●●●●		

7. 画面が切り替わり、すべての項目にチェックマークが入れば完了になります。

新規アカウント		
名前	Test	✓
メール	support@btvm.ne.jp	✓
説明	btvm.ne.jp	✓
受信メールサーバ		
ホスト名	pop.btvn.ne.jp	✓
ユーザ名	support	✓
パスワード	●●●●●●●●●●	✓
送信メールサーバ		
ホスト名	smtp.btvn.ne.jp	✓
ユーザ名	support@btvm.ne.jp	✓
パスワード	●●●●●●●●●●	✓

以上でメール(iOS)の設定は完了となります。