



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- MAC MAIL (Mac OSX) IMAP編 -



BTV株式会社

201705

以下手順を参照し、Macintosh のMailの設定を確認してください。
もし設定が以下のものと異なる場合は以下の設定への変更をお願いいたします。


1. Mail を起動します。



2. メニューバーの[メール] から [アカウントを追加...] を選択します。



3. [その他のメールアカウントを追加...] にチェックを入れて、[続ける] をクリックします。



4. [メールアカウントを追加]画面が表示されます。

「氏名」「メールアドレス」「パスワード」を入力し「作成」をクリックしてください。

クリックすると、「アカウントを手動で設定する必要があります」と表示されますので「次へ」をクリックしてください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名： BTV

メールアドレス： support@btvm.co.jp

パスワード：

キャンセル 作成

アカウントを手動で設定する必要があります

キャンセル 次へ

5. 「受信メールサーバの情報」が表示されるので、「アカウントの種類」を「IMAP」、「メールサーバ」を「imap.btvm.ne.jp」と入力してください。「ユーザ名」「パスワード」は入力されていると思いますが、されていない場合は「ユーザ名」に「メールアドレス」、「パスワード」は「メールアドレスのパスワード」を入力し「次へ」をクリックして下さい。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類： IMAP POP

メールサーバ： imap.btvm.ne.jp

ユーザ名： support@btvm.co.jp

パスワード：

キャンセル 戻る 次へ

6. 「受信メールサーバの情報」画面が切り替わります。
表示されたら、「ポート」に「143」と入力し「次へ」をクリックします。
※「SSLを使用」にチェックが入っている場合は、チェックを外して下さい。

受信メールサーバの情報

バスの接頭辞: オプション

ポート: 143 SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル 戻る 次へ

7. 「送信メールサーバの情報」が表示されたら、「SMTPサーバ」に「smtp.btvn.ne.jp」、「ユーザー名」に「メールアドレス」、「パスワード」に「メールアドレスのパスワード」を入力し「作成」をクリックします。クリック後「追加のアカウント情報が必要です」と表示されたら「次へ」をクリックします。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ: smtp.btvn.ne.jp

ユーザー名: support@btvm.ne.jp

パスワード:

キャンセル 戻る 作成

追加のアカウント情報が必要です

キャンセル 戻る 次へ

8. 「送信メールサーバの情報」に「ポート」、「認証」が表示されるので、「ポート」に「587」と入力し「認証」を「パスワード」と選択して下さい。「作成」をクリックすれば完了です。

送信メールサーバの情報

ポート： SSL を使用

認証： ▾

以上でMail(Mac OSX)の設定は完了となります。

※注意！ 受信箱内のメールの保存期間はデフォルト60日(保存期間変更の場合は90日)となっております。保存期間後もメールを残したい場合、別フォルダを作成しそこへメールを移動するようにお願いいたします。