



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- MAC MAIL (Mac OSX) POP編 -



BTV株式会社


201705

メールソフト設定方法


④MAIL (Mac OSX) の設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. デスクトップ画面下部の「Doc」から、「Mail」のアイコンをクリックし、「Mail」を起動します。
2. 起動したら、メニューバーより「メール」を選択し「アカウントを追加」をクリックしてください。



3. 追加するメールアカウントの選択画面が表示されたら「その他のメールアカウントを追加」を選択し「続ける」をクリックしてください。



4. 「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、「氏名」「メールアドレス」「パスワード」を入力し「作成」をクリックしてください。クリックすると、「アカウントを手動で設定する必要があります」と表示されますので「次へ」をクリックしてください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名： BTV

メールアドレス： support@btvm.ne.jp

パスワード：

キャンセル 作成

アカウントを手動で設定する必要があります

キャンセル 次へ

5. 「受信メールサーバの情報」が表示されるので、「アカウントの種類」を「POP」、「メールサーバ」を「pop.btvm.ne.jp」と入力してください。「ユーザ名」「パスワード」は入力されていると思いますが、されていない場合は「ユーザ名」に「メールアドレスの@より前の部分」、「パスワード」は「メールアドレスのパスワード」を入力し「次へ」をクリックして下さい。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類： IMAP POP

メールサーバ： pop.btvm.ne.jp

ユーザ名： support

パスワード：

キャンセル 戻る 次へ

6. 「送信メールサーバの情報」が表示されたら、「SMTPサーバ」に「smtp.btvn.ne.jp」、「ユーザー名」に「メールアドレス」、「パスワード」に「メールアドレスのパスワード」を入力し「作成」をクリックします。クリック後「追加のアカウント情報が必要です」と表示されたら「次へ」をクリックします。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ： smtp.btvn.ne.jp

ユーザー名： support@btvm.ne.jp

パスワード：

キャンセル 戻る 作成

パスワード：

追加のアカウント情報が必要です

キャンセル 戻る 次へ

7. 「送信メールサーバの情報」に「ポート」、「認証」が表示されるので、「ポート」に「587」と入力し「認証」を「パスワード」と選択して下さい。「作成」をクリックすれば完了です。

送信メールサーバの情報

ポート： 587 SSL を使用

認証： パスワード

キャンセル 戻る 作成

以上でMail (Mac OSX) の設定は完了となります。