



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Windows Live メール2011 IMAP編 -



BTV株式会社

201705


メールソフト設定方法

●Windows Live メールの設定


WindowsLiveメール がインストールされていない場合は、Microsoftのホームページよりダウンロードし、インストールして下さい。

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. スタートメニュー内「すべてのプログラム」の中のWindows Liveメールを起動する。
「アカウント」タブをクリックし、「電子メール」をクリックします。



2. 「電子メールアカウント追加ウィザード」が表示されるので、
「電子メールアドレス・パスワード・表示名」を入力し、「次へ」をクリックします。



3. 「受信サーバーのアドレス」・「送信サーバーのアドレス」の欄に、設定情報シートに記載されたサーバ名を入力し、送信サーバーの「ポート」の欄に「587」と入力する。
「認証が必要」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類: IMAP	サーバーのアドレス: smtp.btvn.ne.jp ポート: 587
サーバーのアドレス: imap.btvn.ne.jp ポート: 143	<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) <input checked="" type="checkbox"/> 認証が必要(A)
<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)	
次を使用して認証する: クリア テキスト	
ログオン ユーザー名: test-btv@btvm.ne.jp	

キャンセル 戻る **次へ**

4. 「電子メールアカウントが追加されました」と表示されるので、「完了」をクリックして「電子メールアカウント追加ウィザード」を閉じます。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ test-btv@btvm.ne.jp が追加されました

別の電子メール アカウントを追加する

完了(F)

5. Windows Live メール のメイン画面内の「プロパティ」ボタンをクリックする。

受信トレイ - Windows Live メール

ホーム フォルダー 表示 アカウント

電子メール ニュースグループ **プロパティ**

新規作成

クイック分類

- 未開封のメール
- 知り合いからの未開封のメール
- 未開封のフィード


メッセージの検索

このビューには


Btvn.ne (test-btv)

受信トレイ


6. 「プロパティ」ウィンドウが開くので、「サーバー」タブをクリックし、「送信メールサーバー」欄の「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れ、「設定」ボタンをクリックします。




7. 「送信メールサーバー」ウィンドウが表示されるので、「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」をクリックし、「アカウント名(C)」へメールアドレス(@以降も含める)を入力、「パスワード(P)」へパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。




8. 「プロパティ」ウィンドウに戻るので、「OK」をクリックして閉じます。




9. Windows Live メール のメインウィンドウ内の「ホーム」タブをクリックしてホームへ移動し、テストメールを送信する為に、「電子メールメッセージ」ボタンをクリックします。



10. 「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、「宛先」へ取得したメールアドレスを入力し、「件名」と「本文」へ「test」と入力して、「送信」ボタンをクリックする。



11. Windows Live メール のメイン画面内の「送受信」ボタンを何度かクリックすると、先程送信したテストメールを受信します。テストメールが受信できれば、設定完了となります。
※送受信を行った際にエラーが表示された場合は、パソコンがインターネットに接続されていることをご確認の上、Windows Live メールに設定されたメールアドレス・パスワード等の情報が誤っている可能性もございますので、再度情報を入力し直してご確認頂きますようお願い致します。



以上でWindows Liveメールの設定は完了となります。

※注意！ 受信箱内のメールの保存期間はデフォルト60日（保存期間変更の場合は90日）となっております。保存期間後もメールを残したい場合、別フォルダを作成しそこへメールを移動するようにお願いいたします。