



# ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Thunderbird POP編 -



**BTV株式会社**


201705

# メールソフト設定方法

## ●Thunderbirdの設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、郵送されてきた設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. Thunderbirdを起動します。「システム統合」が表示される場合はメールを選択し、「規定として設定」を選択します。



2. 下図の画面が表示されるので、「メールアカウントを設定する」をクリックします。



3. 「あなたのお名前(N):」、「メールアドレス(L):」、「パスワード(P):」を入力し「続ける(C)」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): BTV 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): #####@btvm.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

4. 下図のように表示されますので、「受信サーバ」を「POP3」を選択し、「受信・送信サーバのホスト名」に設定情報シートに記載された受信・送信サーバ名を入力します。

ユーザ名は、受信サーバにはメールアドレスの@より前の部分(#####@btvm.ne.jp)

送信サーバにはメールアドレス(#####@btvm.ne.jp)を入力します。入力後「再テスト」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): BTV 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): sazanami7@btvm.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

⚠ Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。

|         | サーバーのホスト名            | ポート番号 | SSL  | 認証方式 |
|---------|----------------------|-------|------|------|
| 受信サーバー: | POP3 pop.btvm.ne.jp  | 自動    | 自動検出 | 自動検出 |
| 送信サーバー: | SMTP smtp.btvm.ne.jp | 自動    | 自動検出 | 自動検出 |

ユーザー名: 受信サーバー: ##### 送信サーバー: #####@btvm.ne.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

5. 下図の様に受信サーバーのポート番号に「110」、送信サーバーのポート番号に「587」が表示されていることを確認したら「完了」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): BTV 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): ##### @btvm.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。

|              | サーバーのホスト名       | ポート番号 | SSL     | 認証方式          |
|--------------|-----------------|-------|---------|---------------|
| 受信サーバー: POP3 | pop.btvm.ne.jp  | 110   | 接続の保護なし | 通常のパスワード認証    |
| 送信サーバー: SMTP | smtp.btvm.ne.jp | 587   | 接続の保護なし | 暗号化されたパスワード認証 |

ユーザー名: 受信サーバー: ##### 送信サーバー: ##### @btvm.ne.jp

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)

以上でThunderbird の設定は完了となります。