



# ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Outlook2019 IMAP編 -



**BTV株式会社**


202105

# メールソフト設定方法


## ●Microsoft Outlook 2019の設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、郵送されてきた設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. Microsoft Outlook 2019 を起動します。  
[ファイル]タブをクリックし、「情報」から「アカウントの追加」を選択します。




2. 表示されたテキストボックスに、設定したいメールアドレスを入力します。  
[詳細オプション]にカーソルを合わせ押下します。




3. [自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックしてください。



4. [IMAP]をクリックしてください。




5. メイン画面が表示されます。  
メニュータブの[ファイル]を押します。



6. [アカウント情報]画面が表示されます。  
[アカウント設定]→[サーバーの設定(S)]を押します。



7. [IMAP アカウントの設定]画面が表示されます。  
受信メール欄に各項目を選択・入力し、[送信メール]を押します。



IMAP アカウントの設定  
XXXX@XXX.eonet.ne.jp

受信メール ^

ユーザー名

パスワード

パスワードを保存する

サーバー  ポート

暗号化方法

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

次へ

サーバー	imap.btvm.ne.jp
ポート	993
暗号化方法	SSL/TLS

8. 送信メール欄に各項目を選択・入力し、[次へ]を押します。

IMAP アカウントの設定  
XXXX@XXX.eonet.ne.jp

受信メール ▼  
送信メール ▲

サーバー  ポート

暗号化方法

サーバーのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する

ユーザー名とパスワードを使用してログイン

サーバー	smtp.btvn.ne.jp
ポート	465
暗号化方法	SSL/TLS

9. [アカウントが正常に更新されました]と表示されます。  
[完了]を押します。

