



ケーブルインターネット 各種設定マニュアル

- Outlook2019 POP編 -



BTV株式会社


202105

メールソフト設定方法


●Microsoft Outlook 2019の設定

設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、郵送されてきた設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. Microsoft Outlook 2019 を起動します。
[ファイル]タブをクリックし、「情報」から「アカウントの追加」を選択します。




2. 表示されたテキストボックスに、設定したいメールアドレスを入力します。
[詳細オプション]にカーソルを合わせ押下します。



3. [自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックしてください。



4. [POP]をクリックしてください。



5. [POP アカウントの設定]が表示されましたら、画面を以下のように設定し
[次へ]をクリックします。

✕

POP アカウントの設定

#####@btvm.ne.jp (別のユーザー)

受信メール

サーバー ポート

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール

サーバー ポート

暗号化方法 SSL/TLS

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信

既存のデータファイルを使用

参照...

前に戻る

次へ

受信メール	サーバー	pop.btvm.ne.jp
	ポート	995
	このサーバーでは 暗号化された接続 (SSL/TLS)が必要	チェックを入れる
	セキュリティで保護された パスワード 認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし
送信メール	サーバー	smtp.btvm.ne.jp
	ポート	465
	暗号化方法	SSL/TLS
	セキュリティで保護された パスワード 認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし

6. [メールパスワード]を入力し、[接続]をクリックします。

POP アカウントの設定
#####@btvm.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る 接続

7. [アカウントが正常に追加されました]と表示されます。
[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]のチェックを外し、[完了]をクリックします。

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
#####@btvm.ne.jp

別のメール アドレスを追加

メール アドレス 次へ

詳細オプション ▲

自分で自分のアカウントを手動で設定

完了

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

以上でMicrosoft Outlook 2019の設定は完了となります。