



## - Windows Live メール2011 POP編-



BTV株式会社

201608

## <u>メールソフト設定方法</u>

## ●Windows Live メール2011の設定

WindowsLiveメール2011 がインストールされていない場合は、Microsoftのホームページより ダウンロードし、インストールして下さい。 ※Windows 7、Windows Vista のみ対応 設定を行う際には、メールアドレス及びパスワード、さらにメールサーバ名等の設定情報が 必要となりますので、作成されたメールアドレス及びパスワード、事前にお渡ししております 設定情報シートをお手元にご用意ください。

1. スタートメニュー内「すべてのプログラム」の中のWindows Live メールを起動する。 「アカウント」タブをクリックし、「電子メール」をクリックします。



2.「電子メールアカウント追加ウィザード」が表示されるので、 「電子メールアドレス・パスワード・表示名」を入力し、「次へ」をクリックします。

🥩 Windows Live メール	
自分の電子メールアカウ Windows Live ID をお持ちの場合はここでも Windows Live にサインイン 電子メールアドレス: 重子メールアドレス: 1000000000000000000000000000000000000	アントを追加する サインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。 キャンセル 次へ

3.「受信サーバーのアドレス」・「送信サーバーのアドレス」の欄に、設定情報シートに記載された サーバ名を入力し、送信サーバーの「ポート」の欄に「587」と入力する。 「認証が必要」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール		
サーバー設定を構 電子メール サーバーの設定がわか	成 らない場合は、ISP また	はネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報		送信サーバー情報
サーバーの種類:		サーバーのアドレス: ポート:
POP	•	smtp.btvm.ne.jp 587
サーバーのアドレス:	ポート:	□ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) □ 認証状 ※要(A)
pop.btvm.ne.jp	110	Roall/Merse(A)
🗌 セキュリティで保護された接続(	(SSL) が必要(R)	
次を使用して認証する:		
ሳሀア テキスト	•	
ログオン ユーザー名:		
test-btv		
		キャンセル 戻る 次へ

4.「電子メールアカウントが追加されました」と表示されるので、「完了」をクリックして 「電子メールアカウント追加ウィザード」を閉じます。



5. Windows Live メールのメイン画面内の「プロパティ」ボタンをクリックする。

■ ホーム フォルダー 目	表示 アカウント
▲クイック分類	メッセージの検索
未開封のメール	
未開封のメール 知り合いからの未開封のメール 未開封のフィード	このビューには
<ul> <li>未開封のメール</li> <li>知り合いからの未開封のメール</li> <li>未開封のフィード</li> <li>A Btvm.ne (test-btv)</li> </ul>	このビューには

6. 「プロパティ」ウィンドウが開くので、「サーバー」タブをクリックし、「送信メールサーバー」欄の 「設定」ボタンをクリックします。

全般 サーバー セキ	ュリティ 詳細設定	
受信メール サーバ	-の種類(M) POP3	
受信メール (POP3	)(I): pop.btvm.ne.jp	
送信メール (SMT	)(U): smtp.btvm.ne.jp	
受信メール サーバー		
ユーザー名(A):	test-btv	
パスワード(D):		
<ul> <li>クリア テキスト認</li> <li>セキュリティで保</li> <li>認証された PO</li> <li>送信メール サーバー</li> </ul>	⑦パスワードを保存する(W) 証を使用してログオンする(C) 護されたパスワード認証でログオンする(S) (APOP)を使用してログオンする(P)	)
☑ このサーバーは詞	認証が必要(V)	設定(E)

 7.「送信メール サーバー」ウィンドウが表示されるので、「次のアカウントとパスワードでログオン する(O)」をクリックし、「アカウント名(C)」へメールアドレス(@以降も含める)を入力、 「パスワード(P)」へパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

○ 受信メール サーバ-	-と同じ設定を使用する(U)
<ul> <li>次のアカウントとパス</li> </ul>	マードでログオンする(O)
アカウント名(C):	test-btv@btvm.ne.jp
パスワード(P):	•••••
	√ パスワードを保存する(W)
📃 セキュリティで保	獲されたパスワード認証でログオンする(S)

8.「プロパティ」ウィンドウに戻るので、「OK」をクリックして閉じます。

サーバー情報	BTUWBAAC
受信メール サーバーの種類	(M) POP3
受信メール (POP3)(I):	pop.btvm.ne.jp
送信メール (SMTP)(U):	smtp.btvm.ne.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(A):	test-btv
パスワード(D):	******
<ul> <li>クリア テキスト認証を使用</li> <li>セキュリティで保護された</li> <li>認証された POP (APO)</li> <li>送信メール サーバー</li> </ul>	<ul> <li>         『パスワードを保存する(W)         刊してログオンする(C)         パスワード認証でログオンする(S)         P)を使用してログオンする(P)         </li> </ul>
▼ このサーバーは認証が必	要(V) 設定(E)

9. Windows Live メールのメインウィンドウ内の「ホーム」タブをクリックしてホームへ移動し、 テストメールを送信する為に、「電子メールメッセージ」ボタンをクリックします。

🛃 🔒 🔄 📲 🚽 受信トレイ - Wind	iows Live メール
■■ ホーム フォルダー 表示	え アカウント
電子メール メッセージ 新規作成	新除             「空信             金具に             転送             パンスタント             ガルンダー 未開封/ メッセージの             森             ホンコー                  旅             金具に              転送             パンスタント             水地セージ             広             広
<ul> <li>クイック分類</li> <li>未開封のメール</li> <li>知り合いからの未開封のメール</li> <li>未開封のフィード</li> </ul>	メッセージの検索 の このビューにはアイテムがありません。
Btvm.ne (test-btv)	

10.「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、「宛先」へ取得したメールアドレスを入力し、 「件名」と「本文」へ「test」と入力して、「送信」ボタンをクリックする。

🔁   🔜 🍏 🔁 🕼 🚦 🚽 test	
メッセージ 挿入 オプション	0
X     Calibri     12     W       Bib     Bib     Image: A start and the start and th	
R先: test-btv@btvm.ne.jp 件名 test	CC と BCC の表示

11. Windows Live メールのメイン画面内の「送受信」ボタンを何度かクリックすると、 先程送信したテストメールを受信します。テストメールが受信できれば、設定完了となります。 ※送受信を行った際にエラーが表示された場合は、パソコンがインターネットに接続されていることを ご確認の上、Windows Live メールに設定されたメールアドレス・パスワード等の情報が誤って いる可能性もございますので、再度情報を入力し直してご確認頂きますようお願い致します。

4 クイック分類 メッセージの検索 の	
	◀ 3月 ▶
へ回動300/2-10(4) 第10 № 差出人 件名 受信日時 ▼	日月火水木金:
本問封のフィード	4 5 6 7 8 9 1
Btvm.ne (test-btv)	1112131415161 1819202122232
受信トレイ(1)	2526272829303
下書き 送信済みアイテム	1234563





## BTV株式会社

<u>都城局</u> 〒885-0071 宮崎県都城市中町1街区7号IT産業ビル9F 電話0986-27-1700 FAX 0986-27-1600

<u>西諸局</u> 〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓866−2 電話0984-25-6035 FAX 0984-25-6036

 日南局
 〒887-0014
 宮崎県日南市岩崎3丁目6番5号

 電話0987-21-1700
 FAX 0987-21-1770

**鹿児島局** 〒890-0032 鹿児島県鹿児島市西陵3丁目28−18 電話099-282-9999 FAX 099-282-7711

**志布志局** 〒899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志3133-474 電話099-479-3600 FAX 099-479-3601

> BTVホームページ http://portal.btvm.ne.jp/ Eメール support@btvm.ne.jp