



インターネット接続の設定

Windows 7

<u>ネットワークの設定(TCP/IP DHCP)</u>

基本的に設定の必要はありません。

O設定を始める前に、モデムの電源コンセントを抜き差ししてから パソコンの電源を入れ、インターネットができるか確認してください。 それでも接続できないときには、下記の設定を行ってください。

- 1. スタートをクリックしてメニューを 開きます。
- 2. コントロールパネルをクリックします。

スタートをクリックしてメニューを 開きます。	● リモート デスクトップ接続 ● 拡大鏡	コンピューター コントロール パネル デバイスとプリンター
<u>コントロールパネル</u> をクリックします。		既定のプログラム ヘルプとサポート
	▶ すべてのプログラム	Windows セキュリティ
	 プログラムとファイルの検索 ア ア	□ クオフ ▶
	エタート	
<u>コントロールパネル</u> の画面で ネットロークの状態とタスクの表示を	○○ ■・コントロールパネル・	
	コンピューターの設定を調整します	

クリックします。

3. コントロールパネルの画面で





7. 右図のように<u>IPアドレスを自動的に取得する(O)と</u>
<u>DNSサーバーのアドレスを</u>
自動的に取得する(B)に
チェックを入れ、<u>OK</u>を
クリックする。

版(代替の構成)					
ミットワークでこの機能がサポートされてい ます。サポートされていない場合は、ネ	いる場合は、I ットワーク管理	P 設定 計者に対	を自動 動切な	的に取行 IP 設定	身することがで を問い合わせ
.(728().					
◎ P アドレスを自動的に取得する(C)))))				
- ⑥ 次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):					_
IP アドレス(D:		- 26	- 22	- 14	
サブネット マスク(<u>U</u>):		- 26	- 22	- 22	
デフォルト・ゲートウェイ(<u>D</u>):		26	2	12	
◎ DNS サーバーのアドレスを自動的	に取得する(長	3)			
🔘 次の DNS サーバーのアドレスを使	€ð(<u>E</u>): —				
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):		-	+		
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):		63	+	14	
□ 終了時(ご設定を検証する(L)				副業制	職定(⊻)

各画面のOKをクリックして終了し、OKのない画面は、ウィンドウ右上の×をクリックし終了します。

以上でネットワークの設定は完了です。

ブラウザソフト(Internet Explorer等)を起動することで、インターネットがご利用いた だけます。

